Podium Walker インストールガイド

本書は Podium Walker のインストールおよびアンインストール方法を記述したものです。本書は SketchUp バージョン毎に記述をしておりますが下位バージョンと同様の方法でインストールおよびアンインストールを行う場合には割愛させて頂いている場合がございます。

日本語のユーザー名でログインしている場合などのトラブルシューティングに関しても記述がございます。本書と実際の動作が異なる場合には実際の動作を優先してください。

インストールに関して起きたあらゆる問題に関して販売元である株式会社アルファコックス、開発元である米国 Cadalog 社は一切の責任を負いかねます。

デフォルトの状態以外の場所やシチュエーションでインストールを行った場合の動作保証はいたしません。

日本語でのテクニカルサポートは株式会社アルファコックスでお受けします。

以下のフォーム、または FAX にてお問い合わせ下さい。

http://www.alphacox.com/company/contact

FAX: 03-3485-8199

- ※お電話でのお問い合わせにはお答えしかねる場合がございますのでご了承ください。
- ※ご質問の際にはお使いの SketchUp のバージョン/OS/メモリ/CPU/GPU/当該製品のシリアル番号 などを必ずお知らせください。
- ※SketchUp2013 の無料版(Make)から商用利用が禁止になりました。無料版(Make)上で Podium Walker をお使いになっている場合で確認の為に商用使用か否かを確認させて頂く場合が ございますのでご了承ください。
- ※無料版(Make)上で PodiumWalker をお使いになっている場合で明らかに商用使用の場合には確認を行わずに開発元に報告を行う場合がございますのでご了承ください。

【重要】SketchUp2016 対応 Podium Walker32bit プログラムは作成されません。

開発元は PodiumWalker の 32bit 対応プログラムの開発を終了しております。

今後は 32bit 版プログラムの問題等の修正は行われません。SketchUp2016 以降は 64bit 対応プログラムのみ公開され、32bit は作成されない予定です。PodiumWalker を SketchUp2016 以降も継続してご利用頂くには 64bit マシンの環境が必要です。また、現状の 32bit 版プログラムで回避できない問題については対応致しかねますのでご了承下さいますようお願い申し上げます。

目次		
/ > ¬		

1 ンノ	くトールカ法	
	SketchUp2016 ·····	02
	SketchUp2015 ·····	05
	SketchUp2014 以前······	07
ライセ	· 2ンス方法 ······	10
アンィ	インストール方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11

Podium Walker の使用に関しては以下を参照してプログラムのダウンロードやインストールを行ってください。 また、ライセンス方法に関しても以下に記載がございます。

[インストール方法]


SketchUp2016 Windows 版および Mac 版をご使用の場合

※インストーラは SketchUp2015 と共通となります。

- 1. rbz ファイルをデスクトップなどの解りやすい場所に保存します。
- 2.SketchUp2016 を起動します。
- 3.環境設定を開き、インストールボタンをクリックします。環境設定の場所、ボタンの表記は OS により異なります。

Windows

ウィンドウメニュー>環境設定> Extensions を選択します。表示されたダイアログにて、ウィンドウの左下の「Extension をインストール」をクリックします。




Mac


メニューの SketchUp>環境設定>拡張機能を選択します。表示されたダイアログにて、ウィンドウの左下の「Extension をインストール」をクリックします。




4.表示されたダイアログで保存した Podium Walker の当該の rbz ファイルを指定して「開く」ボタンを押します。




以下のような警告メッセージがでます。「はい」をクリックしてください。



5.以下のダイアログで OK をクリックします。これでインストールは完了です。




6.環境設定には「Podium Walker」が表示されて利用が可能になります。



7.SketchUp では以下のように Podium Walker が表示されています。

Windows



Mac




また、右図のようなアイコンが表示されます。




SketchUp2015 Windows 版および Mac 版をご使用の場合


- 1. rbz ファイルをデスクトップなどの解りやすい場所に保存します。
- ※32 ビット OS または 64 ビット OS によりプログラムが異なります。当該のプログラムをお使いください。
- 2.SketchUp2015 を起動します。
- 3.ウィンドウメニュー>環境設定> Extensions を選択します。表示されたダイアログにて、ウィンドウの左下の「Extension をインストール」をクリックします。
- ※「Extensions」は SketchUp2015 のレビジョンアップで更新された表記です。バージョンによっては「延長線」 (Windows)、「拡張機能」 (Mac) と表記されています。




4.表示されたダイアログで保存した Podium Walker の当該の rbz ファイルを指定して「開く」ボタンを押します。




以下のような警告メッセージがでます。「はい」をクリックしてください。




5.以下のダイアログで OK をクリックします。これでインストールは完了です。



6.環境設定には「Podium Walker」が表示されて利用が可能になります。



7.SketchUp では以下のように Podium Walker が表示されています。



または、右図のようなアイコンが表示されます。



Windows 版 PodiumWalker のトラブルシューティング

SketchUp2014 版よりプラグインの格納場所が User の下に変わりました。これに伴い全角文字でユーザー名を設定しているマシンでエラーメッセージが表示される場合がございます。

問題の詳細と回避方法は以下にアクセスしてご覧下さい。

http://www.su-support.com/support/archives/2556

SketchUp2014 以前をご使用の場合のインストール方法


Windows 版

SketchUp2014 Windows 版 64bit バージョン、SketchUp 2014 Windows 版 32bit バージョン SketchUp 8/2013 Windows 版 64bit バージョン、Windows 版 32bit バージョン Mac 版

SketchUp 2014, SketchUp 8/2013

- 1.インストールプログラム (rbz ファイル) をデスクトップなどの解りやすい場所に保存します。 ※32 ビット OS または 64 ビット OS によりプログラムが異なります。当該のプログラムをお使いください。 2. SketchUp を起動します。
- Windows 版

ウインドウメニュー>環境設定 にて「拡張機能」を選択します。表示されたダイアログにて、「拡張機能をインストール」をクリックしてダイアログを表示します。




Mac 版


SketchUp メニュー>環境設定 にて「機能拡張」を選択します。「拡張機能をインストール」をクリックしてダイアログを表示します。




3.保存した rbz を指定し、「開く」をクリックします。



4.確認のダイアログが表示されますのを「はい」をクリックします。



5.インストールが完了すると以下のメッセージが表示されるので、OKをクリックします。



※インストール完了後、プラグインメニューの項目やアイコンで Podium Walker が表示されない場合は、 SketchUp を再起動してください。

<Windows 版でログインユーザー名が全角文字を利用している場合に起こる問題>

SketchUp2014 版から、プラグインのインストール先が変更になり、プラグインの保存場所のルートにユーザー名が含まれるようになりました。




日本語等の 2byte(全角カタカナを含む)ユーザーの場合、下記のようなエラーが表示され、Podium Walker が使用できない場合があります。

下記のサイトで回避方法を御覧下さい。

http://www.su-support.com/support/archives/1612

もしすでに Plugins フォルダの移動を行っている場合は、下記のフォルダとファイルのみの移動を行って下さい。

- ・PodiumWalker フォルダ
- ・loadPodiumWalker.rbs ファイル



[ライセンス方法]

- 注) ライセンス方法はインストールした PC がインターネット接続環境にあることを確認してから行って下さい。
- 1. SketchUp を起動します。
- 2. Podium Walker のプラグインメニュー(Windows: Extensions/Mac: 拡張機能) > Podium Walker > License key を選択して下さい。

Windows 版









- 3.新しいシリアル番号を入力し、OKをクリックします。
- 4. ライセンス認証が完了すると下記のメッセージが表示されます。


Windows 版



Mac 版



※ライセンシングをしないで Podium Walker を起動した場合には以下のようなメッセージが表示されます。



上記の日数は評価期間の残りを示すものです。日数が無くなれば Podium Walker は使用できなくなります。
Podium Walker が起動出来ない、またはご使用中にこのような表示がされた場合にはライセンス方法を行なって下さい。

[アンインストール方法]

Windows 版

1.SketchUp のバージョンに応じて下記の場所にアクセスします。

SketchUp2016、2015、SketchUp2014 の場合

C: ¥ユーザー¥ユーザー名 ¥ AppData ¥ Roaming ¥ SketchUp ¥ SketchUp 201X ¥ SketchUp ¥ Plugins

- ※上記の「201X」の部分はお使いの SketchUp Pro のバージョンとなります。
- ※「AppData」は隠しフォルダの為、設定をしないとフォルダが表示できません。

隠しフォルダを表示する方法は下記の URL に記載しております。

http://www.su-support.com/support/archives/2530

SketchUp2013

C: ¥ Program Files (x86) ¥ SketchUp ¥ SketchUp 2013 ¥ Plugins

SketchUp8

C: ¥ Program Files (x86) ¥ Google ¥ Google SketchUp 8 ¥ Plugins

- 2.下記のフォルダとファイルを削除します。
 - ・PodiumWalker フォルダ
 - ・loadPodiumWalker.rbs ファイル
- 3.SketchUp を起動して Podum Walker がアンインストールされていることを確認して下さい。

Mac 版

SketchUp2016、SketchUp2015、SketchUp2014、SketchUp2013

Macintosh HD¥ユーザ¥ユーザ名フォルダ¥ライブラリ¥Application Support¥SketchUp 201x¥SketchUp ¥ plugins

※上記の「201X」の部分はお使いの SketchUp Pro のバージョンとなります。

SketchUp8

Macintosh HD¥ライブラリ¥Application Support¥Google SketchUp 8¥SketchUp¥plugins ※ユーザーのライブラリへはFinderメニューにて option キーを押しながら 移動> ライブラリを選択します。

- 2.上記フォルダから下記のフォルダとファイルを削除します。
- ・PodiumWalker フォルダ
- ・loadPodiumWalker.rbs ファイル
- 3.SketchUp を起動して Podum Walker がアンインストールされていることを確認して下さい。