

Podium Walker インストールガイド

本書は Podium Walker のインストールおよびアンインストール方法を記述したものです。本書は SketchUp バージョン毎に記述をしておりますが下位バージョンと同様の方法でインストールおよびアンインストールを行う場合には割愛させて頂いている場合がございます。

日本語のユーザー名でログインしている場合などのトラブルシューティングについても記述がございます。本書と実際の動作が異なる場合には実際の動作を優先してください。
インストールの際に起きた問題に関しては、販売元である株式会社アルファコックス、開発元である米国 Cadalog 社は一切の責任を負いかねます。
デフォルトで指定されている場所以外にインストールを行う、または一般的な環境以外でインストールを行う場合の動作保証はいたしません。

日本語でのテクニカルサポートは株式会社アルファコックスでお受けします。

以下のフォーム、または FAX にてお問い合わせ下さい。

<http://www.alphacox.com/company/contact>

FAX : 03-3485-8199

※お電話でのお問い合わせにはお答えしかねる場合がございますのでご了承ください。

※ご質問の際にはお使いの SketchUp のバージョン/OS/メモリ/CPU/GPU/当該製品のシリアル番号などを必ずお知らせください。

SketchUp の無料版 (Make) は SketchUp2013 から商用利用が禁止になりました。

無料版 (Make) 上で SU Podium V2.5 Plus をお使いになっている場合、確認の為に商用使用か否かを確認させて頂く場合がありますのでご了承ください。

明らかに商用使用と判断できる場合には、確認を行わずに開発元に報告をする場合がありますのでご了承ください。

【重要】 SketchUp2017、2016 対応 Podium Walker 32bit プログラムはありません。SketchUp2017 は 64bitOS のみの対応になります。これを受けて Podium 製品の開発元は 32bitOS 対応プログラムの開発を終了しております。

今後は既存の 32bitOS 対応プログラムのアップデートは行われません。既存の 32bit プログラムで回避できない問題については対応致しかねますのでご了承願います。

目次

インストール方法

SketchUp2017	2
SketchUp2016	3
Windows 版 PodiumWalker のトラブルシューティング	7
ライセンス方法	8
アンインストール方法	9

Podium Walker の使用に関しては以下を参照してプログラムのダウンロードやインストールを行ってください。

また、ライセンス方法に関しても以下に記載がございます。

最初に CD に保存しているプログラムをご確認下さい。

PodiumWalker_1_X_X_SUXX_Win.rbz

PodiumWalker_1_X_X_SUXX_Mac.rbz

※1_X_XのXはPodiumWalkerのバージョン数になります。

※SUXXのXXはお使いのSketchUpのバージョン20XXの「XX」に置き換えて下さい。

[インストール方法]

■SketchUp2017

1. rbz ファイルをデスクトップなどの解りやすい場所に保存します。

2. SketchUp2017 を起動します。

3. 拡張機能マネージャーを開きます。


ウインドウメニュー>環境設定

または、基本ツールの中にツールボタンがあります。基本ツールを表示するにはメニューの表示>ツールバーにて「基本」のチェックを入れます。




拡張機能マネージャーの「拡張機能をインストール・・・」ボタンで .rbz ファイルを指定します。

インストールが成功すると SketchUp メニューの Extensions> PodiumWalker に表示されます。




■ Windows 版



■ Mac 版



また、右図のようなアイコンが表示されます。




■ SketchUp2016 以下のバージョン

※32 ビット OS または 64 ビット OS によりプログラムが異なりますので、ご注意ください。

1. rbz ファイルをデスクトップなどの解りやすい場所に保存します。
2. SketchUp を起動します。
3. 環境設定を開き、インストールボタンをクリックします。環境設定の場所、ボタンの表記は OS により異なります。

■ Windows 版


ウィンドウメニュー> 環境設定> 拡張機能 (SketchUp2015 は Extensions) を選択します。表示されたダイアログにて、ウィンドウの左下の「拡張機能をインストール」 (SketchUp2015 は「Extension をインストール」) をクリックします。




■ Mac 版

メニューの SketchUp > 環境設定 > 拡張機能を選択します。表示されたダイアログにて、ウィンドウの左下の「Extension をインストール」をクリックします。


※「Extensions」は SketchUp2015 のレビジョンアップで更新された表記です。バージョンによっては「延長線」(Windows)、「拡張機能」(Mac) と表記されています。




4. 表示されたダイアログで保存した Podium Walker の当該の rbz ファイルを指定して「開く」ボタンを押します。




4. 以下のような警告メッセージがでます。「はい」をクリックしてください。



5. 以下のダイアログで OK をクリックします。これでインストールは完了です。




6. 環境設定に「Podium Walker」が表示されて利用が可能になります。




8. SketchUp では以下のように Podium Walker が表示されています。


■ Windows 版



■ Mac 版




また、右図のようなアイコンが表示されます。



※インストール完了後、プラグインメニューの項目やアイコンで Podium Walker が表示されない場合は、SketchUp を再起動してください。

■ Windows 版 PodiumWalker のトラブルシューティング

SketchUp2014 よりプラグインの格納場所が User の下に変わりました。これに伴い全角文字でユーザー名を設定しているマシンでエラーメッセージが表示される場合があります。




問題の詳細と回避方法は以下にアクセスしてご覧ください。

<http://www.su-support.com/support/archives/2556>

すでに Plugins フォルダの移動を行っている場合は、下記のフォルダとファイルのみ移動を行って下さい。

- PodiumWalker フォルダ
- loadPodiumWalker.rbs ファイル



[ライセンス方法]

注) ライセンス方法はインストールした PC がインターネット接続環境にあることを確認してから行って下さい。

1. SketchUp を起動します。
2. Podium Walker のプラグインメニュー（Windows : Extensions/Mac : 拡張機能）> Podium Walker > License key を選択して下さい。

Windows 版




Mac 版




3. 新しいシリアル番号を入力し、OK をクリックします。
4. ライセンス認証が完了すると下記のメッセージが表示されます。


Windows 版



Mac 版



※ライセンスをしないで Podium Walker を起動した場合には以下のようなメッセージが表示されます。




上記の日は評価期間の残りを示すものです。日数が無くなれば Podium Walker は使用できなくなります。Podium Walker が起動出来ない、またはご使用中にこのような表示がされた場合にはライセンス方法を行なって下さい。


[アンインストール方法] SketchUp2017 Windows/Mac 共通

1. SketchUp2017 を起動します。


ウィンドウメニュー> 拡張機能マネージャー> 管理 を開きます。



2. PodiumWalkerの項目の「アンインストール」ボタンをクリックします。



3. 「拡張機能をアンインストールしますか？」とメッセージが表示されます。
[アンインストール]をクリックします。



4. SketchUp2017 の再起動を行うと、アンインストールが完了します。
※拡張機能マネージャーからアンインストールを行うと、SketchUp を再起動する前は Extensions メニューの表示とアイコンが残ったままになります。
再起動を行うと、メニューとアイコンのどちらも表示されなくなります。

SketchUp2016 以下のバージョンをお使いの場合：手動のアンインストール方法

■ Windows 版

1. SketchUp のバージョンに応じて下記の場所にアクセスします。

2016、2015、SketchUp2014 の場合

C: ¥ ユーザー ¥ ユーザー名 ¥ AppData ¥ Roaming ¥ SketchUp ¥ SketchUp 201X ¥ SketchUp ¥ Plugins

※上記の「201X」の部分はお使いの SketchUp Pro のバージョンとなります。

※「AppData」は隠しフォルダの為、設定をしないとフォルダが表示できません。

隠しフォルダを表示する方法は下記の URL に記載しております。

<http://www.su-support.com/support/archives/2530>

SketchUp2013

C: ¥ Program Files (x86) ¥ SketchUp ¥ SketchUp 2013 ¥ Plugins

SketchUp8

C: ¥ Program Files (x86) ¥ Google ¥ Google SketchUp 8 ¥ Plugins

2. 下記のフォルダとファイルを削除します。

- ・ PodiumWalker フォルダ
- ・ loadPodiumWalker.rbs ファイル

3. SketchUp を起動して Podum Walker がアンインストールされていることを確認して下さい。

■ Mac 版

1. SketchUp のバージョンに応じて下記の場所にアクセスします。

SketchUp2016、SketchUp2015、SketchUp2014、SketchUp2013

Macintosh HD ¥ ユーザ ¥ ユーザ名フォルダ ¥ ライブラリ ¥ Application Support ¥ SketchUp 201X ¥ SketchUp ¥ plugins

※上記の「201X」の部分はお使いの SketchUp Pro のバージョンとなります。

SketchUp8

Macintosh HD ¥ ライブラリ ¥ Application Support ¥ Google SketchUp 8 ¥ SketchUp ¥ plugins

※ユーザーのライブラリへは Finder メニューにて option キーを押しながら 移動 > ライブラリを選択します。

2. 上記フォルダから下記のフォルダとファイルを削除します。

- ・ PodiumWalker フォルダ
- ・ loadPodiumWalker.rbs ファイル

3. SketchUp を起動して Podum Walker がアンインストールされていることを確認して下さい。