

SimLab Plugins for SketchUp

評価版 インストールおよびアクティベート方法

【注意事項】

- 各 SimLab プラグインはその機能（インポートまたはエクスポート）を 30 回分評価用として試用できます。
 - 評価版をお使い頂くには、評価用ライセンスでのアクティベートが必要です。評価用ライセンスファイルの取得を行い、手動でアクティベートする必要があります。
 - インターネット接続環境・有効なメールアドレスの保持が必須です。
 - ユーザのアカウント名が半角英数であることが必須です。全角文字を使用している方は新しくユーザーアカウントを半角英数字で作成して下さい。
 - インストールは、管理者権限をもったアカウントで行なって下さい。
 - 各プラグインのインストール及びアクティベート手順は同じです。
各プラグインによりインストール画像が異なる場合がございますが現状を優先して下さい。
各プラグインは同様の方法でインストールおよびアクティベートが可能です。
- ※Windows、Mac ともに手順は同じです。ダイアログの表示が大きく異なる場合のみ各画像を記載しています。
※各プラグインは Windows 版/Mac 版共に、SketchUp 2018/2017/2016 で動作します。
※64bit 版のみ対応となっております。

日本語サイト URL : <https://www.alphacox.com/simlab-plugins/>

=プログラムのダウンロード=


1. 該当のプログラムをダウンロードしてください。
プログラムは ZIP 形式になっているので、解凍のうえお使いください。

=インストール=

1. ダウンロードしたプログラムをデスクトップなどに保存します。
2. プログラムを実行します。


【Windows】

プログラムのインストール : C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 201X\SketchUp\Plugins
※201X の X はお使いの SketchUp のバージョンを当てはめて下さい。



左図のような警告が出る場合がありますが問題は
ありません。
「はい」ボタンでインストールに進んでくださ
い。

言語選択のダイアログが表示されますのでそのまま「OK」で進んで下さい。



インストールを開始します。「次へ」で進みます。

【Mac】

pkg ファイルをダブルクリックで起動します。「続ける」で進みます。


プログラムのインストール先： **Mac** : Macintosh HD¥ アプリケーション¥SimLab Composer 201X

※201X の X はお使いの SketchUp のバージョンを当てはめて下さい。



3. 指示に従いインストールを進めます。


4. インストール先が表示されます。最新の SketchUp2018 にインストールを行う場合、変更の必要はありません。「次へ」で進みます。



【注意】 インストールは自動で行われますので特にフォルダなどを指定する必要はありません。お使いのパソコンに複数のバージョンの SketchUp がインストールされている場合、Windows では再新のバージョンの SketchUp のみにインストールがされます。Mac の場合は全ての SketchUp にインストールがされます。詳しくはもし最新の SketchUp 以外のバージョンにインストールを行いたい場合は後述の「インストールする SketchUp のバージョンの指定を行う場合」をお読み下さい。

5. インストールを開始します。「インストール」ボタンで進みます。


*****Windows をお使いの方でインストールの途中で下記のようなダイアログが表示された場合*****



セットアップに必要なプログラムがない場合表示されます。指示に従いインストールを行なってください。

「同意する」にチェックを入れ、インストールを行ないます。

※マイクロソフトへのフィードバックの送信は任意で結構です。




インストールが完了したら「完了」ボタンをクリックします。

6. インストーラの支持に従って「完了」ボタンを押すとインストールは完了です。

【Windows】

【Mac】



インストールする SketchUp のバージョンの指定を行う場合

デフォルトでは下記の場所へのインストールが設定されています。※X は SketchUp のバージョンに置き換えて下さい。

Windows

C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 201X\SketchUp\

Mac

MacintoshHD\ライブラリ\ApplicationSupport\SketchUp201X\SketchUp\Plugins

Windows 版は同一の SimLab プラグインを同じ PC 内のバージョンの異なる SketchUp にインストールすることはできません。複数のバージョンを PC にインストールしている場合、デフォルトでは最新バージョンの SketchUp にインストールがされます。



Mac の場合、一度のインストールでマシン内の全てのバージョンの SketchUp にインストールされます。最新版の SimLab 3D PDF Exporter を当該の SketchUp にインストール、ライセンス認証を行ったら、各バージョンの SketchUp にインストール、ライセンス認証を行う作業は必要ありません。

下記に Plugins フォルダが作成され、各バージョンの SketchUp を後からインストールしても SimLab プラグインが全てのバージョンでお使い頂けます。

インストール先指定方法（Windows のみ）

「インストール方法」4.の段階でインストール先を指定します。

参照ボタンでインストール先のフォルダを選択するか、各バージョンのインストール先（ルート）をコピーしてフォルダ：の欄にペーストして指定します。



上記にインストール先を変更し、インストールを進めて下さい。

=アクティベート方法=


※インターネットに接続している必要があります。

※Windows、Mac ともに手順は共通です。ダイアログの表示が大きく異なる場合のみ各画像を記載しております。



※下図は SketchUp に SimLab PDF Exporter をインストールしている場合の説明です。

他の SimLab プラグインに関しても下記の方法でアクティベート可能です。

1. SketchUp のメニューにて **拡張機能 (Extensions) メニュー > SimLab PDF Exporter > Register...** を選択します。
(プラグイン名は、ご自身がインストールしたものを選択してください。)



2. SimLab のライセンスダイアログが表示されますので **Get Free Trial > Request a trial license** を選択します。





- 3.入力欄に名前、メールアドレス、会社名を入力します。入力が完了したら「Request license 」ボタンをクリックします。
※入力は半角英数で行なってください。
※入力したアドレス宛にライセンスファイルが送信されます。メールアドレスの入力を間違えないようご注意ください。



ライセンスファイルの要求が成功すると以下のメッセージが表示されるので、「OK」で閉じます。

【Windows】


【Mac】




※リクエストのダイアログボックスが表示されたままとなりますので、「Home」ボタンをクリックしてライセンスダイアログボックスを表示させておきます。

- 4.入力したメールアドレス宛にライセンスファイル「*.sl」が添付されたメールが送られてきます。（件名：SimLab License）
添付の「*.sl」ファイルをお使いのPCのわかりやすい場所に保存します。


- 5.ライセンスダイアログボックスの「Activate」をクリックします。



6. 「I already received a license file」を選択します。




7. 下記のメッセージが表示されるので「OK」を選択します。




8. 4で保存した「*.sl」ファイルを選択し、「開く」をクリックします。


【Windows】



【Mac】



9. 評価版ライセンス認証が成功すると以下のようなアクティベート完了メッセージが表示されます。



評価用ライセンス認証が完了すると、30回機能をお試しいただくことができます。

評価期限回数が終了すると、SimLabプラグインは使用できなくなります。製品版のライセンスのご購入が必要です。