

# SketchUp プラグイン (\*.rbz) インストール方法

このユーザガイドは SketchUp のプラグイン（拡張機能）のインストール/アンインストール方法を記載しています。

## 目次


● インストール方法 .....	2
● アンインストール方法 .....	3
● 拡張機能マネージャー「署名」に関して .....	4
● 拡張機能マネージャー「更新」に関して .....	5

SketchUp へのプラグインのインストールは「拡張機能マネージャー」で行います。「拡張機能マネージャー」はプラグインのインストールや管理を行うための機能です。

※SketchUp2021.1 から拡張機能マネージャーと Extention Warehouse のメニューの場所が「ウィンドウ」メニューから「拡張機能」メニューに変更になりました。以下では、「拡張機能（ウィンドウ）」と記載します。

## ● インストール方法

1. ダウンロードしたプラグインのプログラム/Ruby ファイル (\*.rbz) を、ご自身のパソコンの任意の場所（デスクトップなど）に保存します。
2. SketchUp を起動します。
3. メニューの 拡張機能（ウィンドウ）> 拡張機能マネージャー を選択します。
4. ウィンドウの左下にある[拡張機能をインストール]ボタンをクリックします。



5. 上記 1 で保存したプログラム/Ruby ファイル (\*.rbz) を指定して、「開く」をクリックします。

インストールが成功すると、SketchUp の「拡張機能」メニューに、インストールしたプラグイン名が表示されます。

※Mac 版は「拡張機能」が「延長エッジ」と表示されている場合があります。


※プラグインによっては、ツールアイコンが表示されます。

※プラグインによっては、「拡張機能」メニューではなく、他のメニューや右クリックメニュー等に表示されるものがあります。


※インストールしたプラグインをアンインストールせずに一時的に使用しないようにするには、プラグイン名の右側の「有効」をクリックして、「無効」にしたあと右下に表示される「変更を適用」をクリックします。拡張機能マネージャーを閉じて、SketchUp を再起動するとそのプラグインはロードされません。

## アンインストール方法

1. SketchUp を起動します。
2. メニューの拡張機能(ウィンドウ)＞拡張機能マネージャー を選択して拡張機能マネージャーを開いて、「管理」をクリックします。



3. アンインストールをしたいプログラムの右側の[アンインストール]ボタンをクリックします。
4. 以下のメッセージが表示されますので[アンインストール]をクリックします。



5. SketchUp の再起動を行うと、アンインストールが完了します。  
※拡張機能マネージャーからアンインストールを行うと、SketchUp を再起動する前は拡張機能メニューの表示やアイコンが残ったままになります。  
再起動を行うと、メニュー及びアイコンのどちらも表示されなくなります。  
※Mac 版は「拡張機能」が「延長エッジ」と表示されている場合があります。

-----  
弊社取り扱い以外のプラグインソフトをインストールした際に生じる問題に関しては、対応いたしかねる場合がございます。

また、過去使用されていたプラグインが、お使いの SketchUp のバージョンに対応していない場合があります。対応していないプラグインをインストールした際、SketchUp を起動した際にロードエラー (Load Errors) のウィンドウが表示される場合があります。各プラグインの開発元に情報をお確かめの上、インストール/アンインストールを行って下さいますようお願い致します。

## ● 拡張機能マネージャー「署名」に関して


プラグインの各項目に「署名なし」と表示されている場合があります。機能の問題ではありません。



各開発元の意向により署名が無いプラグインがございます。各機能が使用できないことはありません。各プラグインの仕様となります。

## ● 拡張機能マネージャー「更新」に関して


プラグインの機能更新がある場合、SketchUp を起動すると以下のようなポップアップが表示される場合があります。



※インターネット環境がない場合は表示されません。

各拡張機能のアップデートが可能です。

「開く」ボタンまたは、メニューの 拡張機能（ウィンドウ）> 拡張機能マネージャー を選択して、拡張機能マネージャーを開き、管理タブから更新を行って下さい。



※更新にはサインインが必要です。

※インターネットの環境によっては更新が成功しない場合があります。更新ができない場合も各機能が使用できないことはありません。