

# SimLab Plugins for SketchUp

## 評価版 インストールおよびアクティベート方法

### 【注意事項】

- 評価版をお使い頂くには、評価用ライセンスでのアクティベートが必要です。評価用ライセンスファイルの取得を行い、手動でアクティベートする必要があります。
- 各 SimLab プラグインは、評価用として評価用ライセンス認証をしてから 2 週間の内に機能（インポートまたはエクスポート）を 30 回試用できます。2 週間以内である場合も 30 回機能を使用した場合は試用期間の終了です。

● **インターネット接続環境・有効なメールアドレスの保持が必須です。**

● インストールは、管理者権限をもったアカウントで行なって下さい。

● 各プラグインのインストール及びアクティベート手順は同じです。

各プラグインによりインストール画像が異なる場合がございますが現状を優先して下さい。

※ Windows、Mac ともに手順は同じです。ダイアログの表示が大きく異なる場合のみ各画像を記載しています。

※ 各プラグインは Windows 版/Mac 版共に、SketchUp2020 以降のバージョンで動作します。

※ **64bit 版のみ対応となっております。**

**評価版ダウンロード URL : <https://www.alphacox.com/download/app/>**

※ プログラム一覧が表示されますので各プラグインのページに移動して、OS 等お間違えないように選択して下さい。

※ SketchUp2021.1 から拡張機能マネージャーと Extention Warehouse のメニューの場所が「ウィンドウ」メニューから「拡張機能」メニューに変更になりました。

### =プログラムのダウンロード=

1. 該当のプログラムをダウンロードしてください。

プログラムは ZIP 形式になっているので、解凍の上お使いください。

### =インストール=


1. ダウンロードしたプログラムをデスクトップなどに保存します。

2. プログラムをダブルクリックして実行します。

### 【Windows】


プログラムのインストール先 : C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 20XX\SketchUp\Plugins\

※ 20XX の X はお使いの SketchUp のバージョンを当てはめて下さい。



左図のような警告が出る場合がありますが問題は  
ありません。  
「はい」ボタンでインストールに進んでください。

※Windows の場合は、プラグインによっては以下の表示が英語の場合があります。



インストールを開始します。「次へ」(Next) で進みます。

### 【Mac】

pkg ファイルをダブルクリックで起動します。「続ける」で進みます。

プログラムのインストール先：

SketchUp2021 以前：Macintosh HD ¥ ライブラリ ¥ Application Support ¥ SimLabPlugins ¥ SketchUp


SketchUp2022 以降：MacintoshHD/Users/ユーザー名/ライブラリ/Application Support/SketchUp 20XX/SketchUp/Plugins

※20XX の XX はお使いの SketchUp のバージョンを当てはめて下さい。



3. 指示に従いインストールを進めます。利用規約が表示された場合は、確認の上、「使用許諾契約書のすべての条項に同意します」(I accept the terms in the License Agreement) を選択して「次へ」(Next) で進みます。

4. インストール先が表示されます。最新の SketchUp にインストールを行う場合、変更の必要はありません。「次へ」(Next) で進みます。



※他のバージョンにインストールを行う場合は、後述の「インストール先指定方法」をご確認下さい。

【注意】 インストールは自動で行われますので特にフォルダなどを指定する必要はありません。


Windowsの場合はお使いのパソコンに複数のバージョンのSketchUpがインストールされている場合、最新のバージョンのSketchUpのみにインストールがされます。

Macの場合は全てのバージョンのSketchUpにインストールがされます。


5. インストールを開始します。「インストール」(Install) ボタンで進みます。

6. インストーラの指示に従って「完了」(Finish) ボタン (Macは「閉じる」) を押すとインストールは完了です。

#### 【Windows】



#### 【Mac】



## インストールする SketchUp のバージョンの指定を行う場合

デフォルトでは下記の場所へのインストールが設定されています。※XX は SketchUp のバージョンに置き換えて下さい。

### Windows

C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 20XX\SketchUp\Plugins\

### Mac

SketchUp2021 以前 : Macintosh HD \ライブラリ \Application Support\SimLabPlugins \SketchUp

SketchUp2022 以降 : MacintoshHD/Users/ユーザー名/ライブラリ/Application Support/SketchUp 20XX/SketchUp/Plugins

(上記保存場所を表示するには、Finder メニューにて、Option キーを押しながら移動 > ライブラリを選択するとライブラリフォルダに移動できます。)



Windows 版は同一の SimLab プラグインを同じ PC 内のバージョンの異なる SketchUp にインストールすることはできません。複数のバージョンを PC にインストールしている場合、デフォルトでは最新バージョンの SketchUp にインストールがされます。

Mac の場合、一度のインストールでマシン内にインストールされている全てのバージョンの SketchUp にインストールされます。最新版の SimLab プラグインを当該の SketchUp にインストール、ライセンス認証を行った後、各バージョンの SketchUp にインストール、ライセンス認証を行う作業は必要ありません。

## インストール先指定方法 (Windows のみ)

「インストール方法」4.の段階でインストール先を指定します。

「参照」(Browse) ボタンでインストール先のフォルダを選択するか、各バージョンのインストール先 (ルート) をコピーして「フォルダ名 :」(Folder name : ) の欄にペーストして指定します。



各バージョンのインストール先 (ルート) は以下となります。

C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 20XX\SketchUp\Plugins\

※XX にはお使いの SketchUp のバージョンを当てはめて下さい。

上記にインストール先を変更して、インストールを進めて下さい。

## =アクティベート方法=

Simlab プラグインを評価版でお使いいただくには評価用のライセンス認証が必要です。

※インターネットに接続している必要があります。

※Windows、Mac とともに手順は共通です。ダイアログの表示が大きく異なる場合のみ各画像を記載しております。

SimLab プラグインは共通で下記の方法でアクティベート可能です。

1. メニューの拡張機能>プラグイン名> Settings を選択します。  
※「拡張機能」が「延長エッジ」または「Extensions」と表示されている場合があります。  
(OS、SketchUp のバージョンによりメニューの表記が異なります。)  
※プラグイン名は、ご自身がインストールしたものを選択してください。
2. 下左図のウィンドウが表示されるので「登録」を選択します。下右図の表示になりますので「評価版」をクリックします。



3. 名前、メールアドレスを入力し、国名のプルダウンメニューから「Japan」を選択します。



名前:半角英数で記入

Email:メールアドレスを記入


国:プルダウンメニューからJapanを選択

入力が完了したら「次」をクリックします。

※入力したアドレス宛にライセンスファイルが送信されます。メールアドレスの入力を間違えないようご注意ください。


4. 入力したメールアドレス宛にライセンスファイル「License.sl」が添付されたメールが送られてきます。(件名: SimLab License)  
添付の「License.sl」 ファイルをデスクトップなど、お使いの PC のわかりやすい場所に保存します。

5. 以下のように表示されます。



「ライセンスファイル」をクリックしてください。

6. ファイルを選択するダイアログが表示されますので、4 で保存した「License.sl」ファイルを選択し、「開く」をクリックします。



7. ライセンスダイアログを閉じます。再度 Setting 画面を開くと左図の様になります。



「登録」のボタンの下側に「Trial,14 Days Left / 30 Exports」と表示されると、評価用ライセンスが完了しています。

評価用ライセンス認証が完了すると 2 週間の間に機能（インポートまたはエクスポート）を 30 回試用できます。

2 週間以内である場合も 30 回機能を使用した場合は試用期間が終了します。

評価期限回数または期限が終了すると、SimLab プラグインは使用できなくなります。製品版のライセンスのご購入が必要です。

## 基本的な使用方法

インポートまたはエクスポートを行うには、メニューの「拡張機能」からプラグイン名を選択して、「Import」または「Export」（3D PDF の場合は Export 3D PDF）を選択します。

設定を行うには、メニューの拡張機能 > Settings を選択して表示されるウィンドウの一番上の歯車マークの「設定(Settings)」ボタンをクリックすると設定画面が表示されます。

※Mac 版は「拡張機能」が「延長エッジ」または「Extensions」と表示されている場合があります。（OS、SketchUp のバージョンによりメニューの表記が異なります。）